


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:



Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;

4. Token.

Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Integração - Retaguarda | **Integração - API** | Entrega

Cresce Vendas | DMCARD | **MercaFacil**

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:

mercafacil

Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda:

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.

Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:

Caminho: IWS → PVD → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: “Com requisição do operador”.

Para a versão 3.1.9.0 do Intellicash, deve-se executar as correções dentro do banco de dados do cliente. As correções estão dentro do FTP. Essas correções não serão necessárias para as versões


posteriores.

Nome correção: MF_OPERADORESXEMPRESAS_AIU0.trg

Frente de caixa:

No Easycash, verificar se as configurações estão conformes ao do retaguarda. Se caso estiver com divergência nos dados, realizar a configuração.

Caminho: Configurações → Aba PDV → Aba Integração - API → Aba Mercafacil



Configuração - Integração MercaFacil

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:




Deve-se verificar as configurações em todos os PDV's.

Sincronizador:

Primeiramente iremos configurar o arquivo: conexao.ini



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




1. Ip do banco de dados do Intellicash;
2. Aliases do banco de dados do Intellicash;


3. Número da empresa;
4. Porta configurada.

Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini

O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:



Iremos realizar a primeira carga do Sincronizador:



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox “Gerar DUMP de envio” deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.


A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte do mercafacil.

Na aba “Sincronizador”, as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:



 **TEF ONLINE**

Fechamento - CUPOM: 000032

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

10,10

Desconto R\$ **0,48**

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
--------------	------------

Valor da Venda R\$ **10,10**

(F5) **Desconto R\$** **0,00**

(F6) **Acréscimo R\$** **0,00**

Total R\$ **10,10**

Total Pago R\$ **0,00**

Resto R\$ **10,10**

Troco R\$ **0,00**

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)


 Troca

 Cancelar

 Ok

Transmissões Pendentes

Se houver alguma transmissão pendente, elas estarão no caminho: Integração → Mercafacil → Transmissões Pendentes:



From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafacil&rev=1642176303>

Last update: **2022/01/14 16:05**