


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:



Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;

4. Token.

Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Integração - Retaguarda | **Integração - API** | Entrega

Cresce Vendas | DMCARD | **MercaFacil**

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:



Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.

Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:


Caminho: IWS → PDV → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: "Com requisição do operador".

Frente de Caixa

No Easycash, verificar se as configurações estão iguais a do Intellicash, se caso houver alguma divergência, realizar a alteração.

Caminho: Configurações → Aba PDV → Aba Integração - API → Aba Mercafacil



Configuração - Integração MercaFacil

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:




Deve-se verificar as configurações em todos os PDV's.

Sincronizador

Primeiramente iremos configurar o arquivo: conexao.ini



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




1. Ip do banco de dados do Intellicash;
2. Aliases do banco de dados do Intellicash;

3. Número da empresa;
4. Porta configurada.


Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini

O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:




O executável do sincronizador deve estar na inicialização do windows:

Comando: `shell:common startup`



Devemos agora, realizar a primeira carga para o Mercafacil, onde serão enviados os dados para que possam ser geradas as promoções.

Primeira carga do Sincronizador



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox "Gerar DUMP de envio" deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.

A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte técnico.


Na aba "Sincronizador", as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Observação: O tempo do campo “Intervalo de Exportações(h), vem como padrão o valor de 12 horas, porém, poderá ser trocado para 2 horas.

Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:



TEF ONLINE

Fechamento - CUPOM: 000032

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

10,10

Desconto R\$

0,48

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
--------------	------------

Valor da Venda R\$

10,10

(F5)

Desconto R\$

0,00

(F6)

Acréscimo R\$

0,00

Total R\$

10,10

Total Pago R\$

0,00

Resto R\$

10,10

Troco R\$

0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca

Cancelar

Ok

O cliente que não possuir cadastro no sistema (possuindo cadastro no mercafacil), poderá ser cadastrado no frente de caixa, sendo necessário pelo menos cadastrar nome do cliente para que seja ativo o desconto..

Transmissões Pendentes

Se houver algum problema de comunicação entre o frente de caixa e o servidor do Mercafacil, o cupom será enviado para transmissões pendentes:

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG

Processar

Fechar

Para acessar as transmissões pendentes, deve-se acessar o caminho: Integração → Mercafacil → Transmite Pendentes.

É possível retransmitir, pressionando o botão “Processar”.

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG

Processar

Fechar

Informação

 MercaFacil -> Foram processados: 002/002
TIPO: COUPONS

OK

Ao inicializar o Easycash, será apresentado uma mensagem informando que há transmissões pendentes.

Obs.: Se caso houver algum problema na transmissão, acionar o suporte técnico.

Ao inserir as configurações no Easycash, deverá ser atualizado as dll's auxiliares, inserindo dentro da pasta Client (iws → EC → Client). As dll's atualizadas se encontram dentro do FTP.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafacil&rev=1708026750>



Last update: **2024/02/15 19:52**