


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:




Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;


4. Token.



Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.

Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:

Caminho: IWS → PDV → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: “Com requisição do operador”.

Frente de Caixa

No Easycash, verificar se as configurações estão iguais a do Intellicash, se caso houver alguma divergência, realizar a alteração.

Caminho: Configurações → Aba PDV → Aba Integração - API → Aba Mercafacil

Configuração - Integração MercaFacil

API:

Loja:

ID:


Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:




Deve-se verificar as configurações em todos os PDV's.

Sincronizador

Primeiramente iremos configurar o arquivo: conexao.ini



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




1. Ip do banco de dados do Intellicash;
2. Aliases do banco de dados do Intellicash;

3. Número da empresa;
4. Porta configurada.

Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini


O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:



```
SincrlIntegracao.ini - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
[[Sistema]
TipoIntegracao=MERCAFACIL
Ln 1, Col 1  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```


O executável do sincronizador deve estar na inicialização do windows:

Comando: `shell:common startup`



Devemos agora, realizar a primeira carga para o Mercafacil, onde serão enviados os dados para que possam ser geradas as promoções.

Primeira carga do Sincronizador



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox “Gerar DUMP de envio” deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.

A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte técnico.

Na aba “Sincronizador”, as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:

TEF ONLINE **Fechamento - CUPOM: 000032**

Forma de Pagamento	
Valor Pago R\$ 10,10	
Desconto R\$ 0,48	
Pagamento	
Forma Pagto.	Valor Pago

Valor da Venda R\$	10,10
(F5) Desconto R\$	0,00
(F6) Acréscimo R\$	0,00
Total R\$	10,10
Total Pago R\$	0,00
Resto R\$	10,10
Troco R\$	0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

Troca Cancelar Ok

Se caso o cliente já estiver com o cadastro ativo no mercafacil, ele poderá ser cadastrado no frente de caixa, sendo necessário pelo menos cadastrar nome do cliente para que seja ativo o desconto..

Transmissões Pendentes

Se houver algum problema de comunicação entre o frente de caixa e o servidor do Mercafacil, o cupom será enviado para transmissões pendentes:

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG Processar Fechar

Para acessar as transmissões pendentes, deve-se acessar o caminho: Integração → Mercafacil → Transmite Pendentes.

É possível retransmitir, pressionando o botão “Processar”.

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG Processar Fechar

Informação

MercaFacil -> Foram processados: 002/002
TIPO: COUPONS

OK

Ao inicializar o Easycash, será apresentado uma mensagem informando que há transmissões pendentes.

Obs.: Se caso houver algum problema na transmissão, acionar o suporte técnico.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafacil&rev=1649258323> 

Last update: **2022/04/06 16:18**