


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:




Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;

4. Token.



Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Integração - Retaguarda | **Integração - API** | Entrega

Cresce Vendas | DMCARD | **MercaFacil**

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:

 mercafacil

Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.

Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:


Caminho: IWS → PDV → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: "Com requisição do operador".

Frente de Caixa

No Easycash, verificar se as configurações estão iguais a do Intellicash, se caso houver alguma divergência, realizar a alteração.

Caminho: Configurações → Aba PDV → Aba Integração - API → Aba Mercafacil



Configuração - Integração MercaFacil

API: <https://discounts-beta.mercafacil.com/api>

Loja: loja 1

ID: 1

Token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhY2NvdW50S
WQiOiI2MTNhZQ4OTk4NjRlNGM1NTRkOTVhMTgiLCJ1b
ml0SWWQiOiIiIiwiaWF0IjoxNjMxMjI4MDE4fQ.FATFFJW7v
PYp2juZ82VDI-FPL0D_G-o1u58s47EKPpo

TimeOut(s): 10 Tentativas: 3

Envio Agendado

Executar a cada(m): 3

Última Transmissão: -


 mercafacil

Cancelar Ok


Deve-se verificar as configurações em todos os PDV's.

Sincronizador

Primeiramente iremos configurar o arquivo: conexao.ini



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




1. Ip do banco de dados do Intellicash;
2. Aliases do banco de dados do Intellicash;

3. Número da empresa;
4. Porta configurada.


Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini

O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:




O executável do sincronizador deve estar na inicialização do windows:

Comando: `shell:common startup`



Devemos agora, realizar a primeira carga para o Mercafacil, onde serão enviados os dados para que possam ser geradas as promoções.

Primeira carga do Sincronizador



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox "Gerar DUMP de envio" deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.

A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte técnico.

Na aba "Sincronizador", as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:

EASYCASH - VERSÃO 1.1
 FRETE DE CAIXA

Produto Retaguarda ONLINE Shift + F4

Consumidor
 CPF/CNPJ: 287.742.051-53 | CLIENTE: JANDIRA TESTE

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
001	07896276700026	AGUARDENTE VILA VELHA 600 M	2,000	UN	5,29	10,58

Finalizar Venda (F2)

Cancelar Item (F10)

Suprimento (F3)

ADM - TEF (F8)

Reimpressão (Ctrl + P)

Pré-Venda (Ctrl + V)

Consultar Preços (F7)

DAV (Ctrl + F9)

Pagamento (Ctrl + G)

Sair (ESC)

Abrir Gaveta (F12)

Desconto de Itens (F5)

Duplicar CF (Ctrl + F)

Recebimento (Ctrl + R)

Cancelar Cupom (F11)

Sangria (F4)

Consumidor (F6)

Entrega (Ctrl + E)

Descrição do Produto

AGUARDENTE VILA VEI

Desconto

0,00

Quantidade

2,000

Valor Unitário

5,29

Valor Total Líquido

10,58

Total

10,58

Status

Cupom aberto

Ocultar Menu (CTRL + H)

 **TEF ONLINE**

Fechamento - CUPOM: 000032

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

10,10

Desconto R\$

0,48

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
--------------	------------

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Valor da Venda R\$

10,10

(F5) **Desconto R\$**

0,00

(F6) **Acréscimo R\$**

0,00

Total R\$

10,10

Total Pago R\$

0,00

Resto R\$

10,10

Troco R\$

0,00

 Troca

 Cancelar

 Ok

O cliente que não possuir cadastro no sistema (possuindo cadastro no mercafacil), poderá ser cadastrado no frente de caixa, sendo necessário pelo menos cadastrar nome do cliente para que seja ativo o desconto..

Transmissões Pendentes

Se houver algum problema de comunicação entre o frente de caixa e o servidor do Mercafacil, o cupom será enviado para transmissões pendentes:

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG

Processar

Fechar

Para acessar as transmissões pendentes, deve-se acessar o caminho: Integração → Mercafacil → Transmite Pendentes.

É possível retransmitir, pressionando o botão “Processar”.

MercaFacil - Transmissão Pendente

TRANSMISSÕES PENDENTES

1º Item (Total 2)

COO	Cliente	Documento	Tipo	HTTP Message	V. Total (R\$)
000043	EDUARDO TESTE DM	03001853085	COUPONS	Unauthorized	2,50
000044			COUPONS	Unauthorized	22,90

Última Transmissão: -

Visualizar LOG

Processar

Fechar

Informação

 MercaFacil -> Foram processados: 002/002
TIPO: COUPONS

OK

Ao inicializar o Easycash, será apresentado uma mensagem informando que há transmissões pendentes.

Obs.: Se caso houver algum problema na transmissão, acionar o suporte técnico.

Ao inserir as configurações no Easycash, deverá ser atualizado as dll's auxiliares, inserindo dentro da pasta Client (iws → EC → Client). As dll's atualizadas se encontram dentro do FTP.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafacil&rev=1664996313>



Last update: **2022/10/05 19:58**