Manual de Instalação EasyCash 1.0

1. Considerações iniciais

O EasyCash é um sistema de frente de caixa que deve ser instalado conforme as instruções deste manual.

Apartir da versão 1.0.5000.13 foi reformulada a representação de versão do EasyCash, sendo que neste caso, a próxima versão foi a 1.1.002.000

Quando for instalar pela primeira vez o sistema de frente de caixa, você irá receber dois instaladores da versão mais atual, sendo um referente a plataforma do Windows 32 bits e 64 bits. Portanto verifique qual é o tipo do sistema operacional que você utiliza. As diferentes versões são apenas por conta das dll's utilizadas, a estrutura criada será a mesma.

O frente de caixa EasyCash trabalha integrando com a retaguarda Intellicash que deverá estar atualizado para a versão mínima 3.0.137.000 (Firebird 2.5) por isso iremos também mostrar algumas configurações necessárias na retaguarda.

Para a versão 1.0.5000.012 é obrigatório que o IntelliCash seja atualizado para a versão 1.0.137.012

Primeiramente precisamos definir o local onde serão armazenados os arquivos de atualização. Por padrão determinamos como local o servidor e neste endereço criamos uma pasta denominada BIN no diretório C. É obrigatório compartilhar essa pasta na rede para que todos os caixas possam ter acesso. É preciso configurar no Intellicash o caminho desta pasta criada na configuração "Caminho EasyCash" e a senha do Firebird na configuração "Senha Firebird Frente Caixa", estas são utilizadas para importação e para atualização dos caixas. Estas configurações são encontradas no caminho:

Intellicash \rightarrow Gerenciamento \rightarrow Configuração \rightarrow Outras Configurações

Sendo as configurações de número **9102** e **9202** que podem ser vistas na imagem abaixo.

٢	Configurações		l	- O X	
\square	Código	T Descrição 👻	Configuração	•	*
	900	2 Orçamento: Confirmar orçamento ao imprimir sem pergunt	NÃO		
	91(2 Senha Firebird Frente Caixa	*iw01		
	920	2 Caminho EasyCash	\\192.168.0.60\BIN		
Ц	930	2 Codigo de Cliente Automático	SIM		
	950	2 Imprimir Copia do Orçamento para Separação	NÃO		
Ц	960	2 Alterar Fabricante do Produto de acordo com a ultima NF	NÃO		
Ц	970	2 CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Fir	5101		
Ц	980	2 CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Fir	5401		
	990	2 Dias para devolução	~		
Ц	1000	2 REINICIAR NUMERAÇÃO DE ORDEM DE PRODUÇÃO A	NÃO		
Ц	1000	4 Abrir Interface de Cadastro de Amazenamento ao Cadastra	NÃO		
Ц	1010	2 Tamanho Minimo Código BuscaPreço	~		
Ц	1010	4 Abrir Interface de Cadastro de Comissão ao Cadastrar Pro	NÃO		
Ц	1020	2 Exibir Estoque Todas Empresas	SIM		
Ц	1020	4 Abrir Interface de Cadastro de Observação ao Cadastrar P	NÃO		
Ц	1030	2 Descrição de Produtos Iguais	Permitir		
Ц	1030	4 Abrir Interface de Cadastro de Garantia ao Cadastrar Prod	NAO		
Ц	1040	2 NF PROPRIA - IPI INCIDE SOBE BCST	NÃO		
	1040	4 Abrir Interface de Cadastro de Conta Contábil de Estoque	NÃO		Ŧ
	🖉 Editar				
Ľ					

Configurações do Intellicash

Quando o sistema de Frente de Caixa é executado pela primeira vez será buscada nesse local e inserida no caixa(diretório lwUtils) os arquivos necessários para funcionamento do sistema(DLL e EcUpdater). Caso esse caminho não seja corretamente informado ou compartilhado não será possível abrir o sistema de frente de caixa ou não conseguirá ser atualizado.

Esse caminho será informado na instalação do EasyCash no tópico abaixo.

Definido e compartilhado o local temos também que informar na tabela ECFS qual o endereço IP(campo IP) de cada caixa e o aliases do seu banco de frente de caixa(campo PASTA) correspondente aquele IP, conforme ilustramos na imagem abaixo:

	*	AIIVO		EMPRESA		IP	PASTA	MODELO
0000006922	1		1		1	192.168.0.145	FRENTE	SWEDA
000000370161	2		1		1	192.168.0.60	FRENTE	DARUMA
ງເ	0000370161	00000370161 2	000003/0161 2	000003/0161 2 1	00000370161 2 1	00000370161 2 1 1	00000370161 2 1 1 192.168.0.60	00000370161 2 1 1 192.168.0.60 FRENTE

Tabela ECFS

Assim todos os dados da retaguarda serão exportados para o frente de caixa, mas para que isso ocorra é necessário alterar o campo Ativo igual a 1 do registro Intelliware da tabela PDVSYS. Como mostra a figura abaixo.

	ID	DESCRICAO	ATIVO
۲	0	INTELLIWARE	1
	1	AVANÇO	0
	2	DATAREGIS	0
	3	COMPUFOUR	0
	4	CRIARE	0
	5	AUTOMACAO & CIA	0

Tabela PDVSYS

Mais detalhes sobre exportação e as configurações verificar o Manual de Instruções do EasyCash.

Instalador selecionado execute-o seguindo os passos que iremos descrever no próximo capítulo desse manual.

2. Instalação do EasyCash

O passo a passo da instalação está descrito abaixo de acordo com instalador da versão 1.3.004.000. Assim que executado o instalador clique em *"Avançar"*, porém atenção, é recomendado que esteja fechado todos os aplicativos antes de continuar a instalação.



Tela Principal

Ao avançar será mostrado o local padrão onde é instalado, caso queira que seja em outro lugar selecione o desejado.

Last update:	escueschimanual de instalação http://wiki.jws.com.br/deku.php?id=escueschimanual de instalação rev=1515151076
2018/01/05 11:17	

Instalador EasyCash Versão 1.3	X
Selecione o Local de Destino Onde o EasyCash deverá ser instalado?	`
Para continuar, clique em Avançar. Se você deseja escolher uma past desmarque a opção recomendada e clique em Procurar.	a diferente,
C:\IWS\EC	Procurar
< <u>V</u> oltar Avança	r > Cancelar

Local da Instalação

Escolha o tipo de instalação que será realizada para que sejam adicionadas as configurações no arquivo 'EasyCash1.ini'.



Tipo de Instalação

Configure os dados do ECF, o sinal de gaveta do sistema e ainda informar se o ponto emitirá ou não DAV e Pré-Venda. Segue:

- Porta: Porta onde está conectada impressora fiscal. Essa porta pode ser visualizada no gerenciador de dispositivos do Windows;
- Modelo: Modelo da impressora que está conectada;
- **TimeOut = 30:** Indica o tempo que o ECF leva para responder a um comando em milesegundos;
- Intervalo = 100: Intervalo de tempo em millisegundos que o ECF leva para receber um comando;
- Sinal de Gaveta: Essa opção informa qual será o sinal da gaveta para abertura. Se marcada, você está informando que o sinal será True, se não, False. Como o sinal da gaveta varia de acordo com a impressora fiscal, sugerimos por padrão sempre marcar essa opção, logo se a gaveta não abrir após a instalação com o comando F12 é necessário inverter o sinal dela no arquivo 'Easycash1.ini' de True para False.
- **DAV:** Essa opção deverá estar sempre desmarcada, uma vez que o DAV deverá ser emitido pelo IntelliCash.
- **Pré-Venda:** Esta opção deverá estar marcada somente se o sistema for trabalhar com a emissão de Pré-venda.

Lembrando que se esta opção estiver marcada o sistema não habilitará a função PDV, respeitando o item 5 do PAF na qual determina que é vedado qualquer tipo de impressão.

🔞 Instalador EasyCash Versão 1.3	
Definição de informação do ECF Defina as informações do ECF	
Porta: COM2 Modelo: Bematech TimeOut: 30	
Intervalo: 100	
Pré venda	< Voltar Avançar > Cancelar

Configurações do ECF

Configure os dados do SAT, como marca, modelo, assinatura da software house(SWH), código de ativação e outros.

- Marca: Marca do equipamento SAT.
- AcessoDLL: Forma de acesso as funções da DLL do SAT. Bematech e Sweda utiliza padrão 2, outras modelos deve ser verificado no manual do SAT.
- CodigoAtivacao: Código de ativação do SAT criado na etapa '4 Ativação do equipamento' realizada com o software do próprio equipamento. Esse código de ativação deverá ser criptografado. Para criptografá-lo, utilize as configurações do EasyCash:

Configurações \rightarrow Equipamentos \rightarrow SAT \rightarrow Alterar

No campo Código de ativação, informe o código que foi criado que o sistema irá criptografá-lo automaticamente.

- Porta: Porta do equipamento SAT.
- VersaoDadosEnt: Versão do XML . Padrão do sistema de acordo com a SEFAZ.
- **PaginaDeCodigo:** Sistema trabalha com o padrão UTF-8. Verificar no manual do SAT se trabalha com esse padrão.
- **SwHAssinatura:** Esse é o vinculo entre CNPJ do cliente e o CNPJ da Software House criptografado e informado pela IWS conforme item anterior Associar Assinatura.
- **NomeDLL:** Caminho da DLL do SAT que deve ficar dentro da pasta SAT (C:\IWS\EC\Client\SAT\BemaSAT32.dll).
- Log: Por padrão é setada para zero.

Defina as informações do	Ň	
Marca	Acesso a DLL	Código Ativação
Porta	Versão de Dados Ent.	Página de Código
COM2 -	0,06	65001
Assinatura SWH (Informe	e o valor Criptografado)	
C+\TWS\EC\Client\SAT\S		

Configurações do SAT

Próxima etapa é configurar a impressora não fiscal e a impressão do cupom fiscal eletrônico.

- Porta: Porta da impressora não fiscal.
- Modelo: Modelo da impressora não fiscal.
- Marca: Marca da impressora não fiscal.
- TimeOut: Tempo máximo de espera em segundos para o equipamento ficar em linha. O padrão do sistema é 30.
- Identacao: Recuo de impressão. O padrão do sistema é 3.

Defina as informa	naçao do SAI ;ões da Impressora não Fiscal	e do Cupom Fiscal Ele	etrônico 🔰
Impressora não Fi	scal		
Marca	Porta		
BEMATECH	▼ COM2 ▼		
Modelo	TimerOut		
	30		
Cupom Fiscal Elet	ônico		
Identação			
3			

Configurações da impressora não fiscal e cupom fiscal eletrônico

Configure o tamanho da fonte na tela de venda e o foco na segunda via.

🔞 Instalador EasyCash Versão 1.3	
Definição das configurações do sistema Defina as configurações do sistema	
Tamanho da fonte na tela de vendas: 12 Foco Segunda Via: (a) Sim (b) Não	
	< <u>V</u> oltar <u>Avançar</u> > Cancelar

Configuração do tamanho da fonte na venda

A próxima tela será para configurar as informações do banco do seu frente de caixa. Cada parâmetro deve ser configurado com atenção para que o sistema funcione de maneira correta.

• **Remoto:** Essa opção deverá estar marcada somente se o banco que será utilizado não estiver local.

- Path: Caso seu banco esteja local informe o caminho ou o nome do aliases (esse arquivo será apresentado mais a frente). Já se seu banco estiver remoto colocar o endereço IP.
- UserName: Usuário do firebird de acesso ao banco de dados SYSDBA.
- Providers: É uma configuração interna do servidor que por padrão deverá ser informada como 20.
- **Debug:** Atualmente essa configuração não está sendo utilizado no cliente final, portanto deverá estar sempre desmarcada.
- DebugSilentMode: Mesmo caso do debug.
- Verificação Online: Indica o tempo em millisegundos que o sistema irá tentar comunicação com a Retaguarda que, por padrão, é 30 ms.

🔞 Instalador Easy	Cash Versão 1.3			- 🗆 🗙
Definição de i Defina as inf	nformação do Banco ormações do banco			`v//
Remoto?				
Path:	FRENTE			
UserName:	Sysdba			
Providers:	20			
Debug?				
📃 Debug Sil	ent?			
Verificação C	Online: 30			
		< <u>V</u> oltar	<u>Avançar</u> >	Cancelar

Configuração do Banco de Dados

O próximo passo trata-se das configurações necessárias para que o sistema de frente de caixa possa se comunicar com o IntelliCash(Retaguarda).

- IP: Endereço do servidor da retaguarda para onde serão exportadas as vendas.
- **Intervalo:** Intervalo de tempo em segundos que o EcUpdater leva para executar. No caso do exemplo abaixo, os sistema irá buscar a cada 3 minutos dados a serem importados pelo sistema de frente de caixa. Vale lembrar que o EcUpdater.exe buscar os dados na retaguarda para inserir nas tabelas temporárias isso não quer dizer que o os dados já estão atualizados no frente. Depois que os dados estão na tabela temporária e for solicitada a importação os dados serão atualizados no frente.
- **Path:** Indica o caminho onde o sistema do frente deverá buscar a **EasyCashDII.dll** conforme explicado no início dessa etapa. No exemplo abaixo, a dll foi colocado na pasta bin do servidor.
- Porta Firebird: Por padrão deverá ser marcado como 3050.

Sempre verificar se a porta 3050 está livre, ou seja, em modo LISTENING.

• PathBD: Esse caminho indica o local para a exportação e importação dos dados para o servidor da

retaguarda.

• **UserName:** Usuário do firebird de acesso ao banco de dados que por padrão é definido como *SYSDBA*.

Definição de Defina as ir	informação do IntellicashServer formações do IntellicashServer	v
Ip:		
Intervalo:	180	
Path:	bin	
Porta:	7777	
Porta Fireb	rd: 3050	
PathBD:		
UserName:	SYSDBA	

Configurando o caminho do Retaguarda

Após configurar o caminho do intellicash, basta clicar em instalar na tela seguinte para que o processo de instalação seja iniciado.

📵 Instalador EasyCash Versão 1.3 📃	
Pronto para Instalar O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de EasyCash no seu computador.	1
Clique em Instalar para iniciar a instalação.	
< <u>V</u> oltar <u>Instalar</u>	Cancelar

Aguarde até que a instalação seja completada.

🔞 Instalador EasyCash Versão 1.3	
Instalando Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalação instala EasyCash no seu computador.	· 1//
Extraindo arquivos C:\IWS\EC\Client\EasyCash1.exe	
	Cancelar

Após o término, basta clicar em concluir. Se a opção Executar EasyCash for marcada ao clicar em concluir o sistema será aberto.



Para que o sistema funcione é necessário que seu computador tenha **o Firebird 2.5** instalado. No momento da instalação é verificado se o computador já possui a instalação do firebird e caso não haja

será instalado. Vale lembrar que se o Firebird for uma versão inferior a 2.5 o instalador irá atualizar.

A partir da versão 1.0.5000.010 do EasyCash será instalado apenas o executável do IBExpert, na qual ficará na pasta Utils. Não sendo necessário a sua configuração.

3. Finalizando a Instalação

Após concluir a instalação, você deve adicionar o caminho do banco de dados do frente no arquivo 'aliases.conf' que fica na pasta de instalação do Firebird (Por exemplo, C:\Program Files (x86)\Firebird\2.5)



Arquivo aliases.conf

Após a instalação o seu sistema irá conter quatro pastas:

- BD
- Client
- IwUtils
- Utils

Além do arquivo que é o desinstalador do EasyCash.

Pode-se compartilhar a pasta que foi criada durante a instalação para facilitar nas manutenções. Neste caso é importante observar sempre as boas práticas de segurança em rede, avisando o responsável pela administração dos recursos de software/hardware do cliente para que defina as diretrizes necessárias.



Estrutura do Sistema

4. Liberação do sistema

Agora precisamos liberar o sistema e a impressora.

Antes da liberação é necessário realizar o cadastro do ECF no IntelliCash em Gerenciamento \rightarrow Cadastros \rightarrow ECFS.

Ao executar o sistema escolha qual o tipo que este caixa irá trabalhar (PAF-ECF/SAT/NFC-e).

Ao executar o sistema pela primeira vez irá aparecer uma mensagem para que seja feito a importação das configurações e da empresa, mas antes de importar, exporte da retaguarda as configurações, a empresa e os usuários e somente após a exportação clique no botão *"Ok"*.

Caso não ocorra a importação desses dados, não será exibida a tela para liberação da impressora pois a liberação exige o cadastro da empresa no banco de dados.

Após a importação da empresa e configurações, irá aparecer uma tela para que seja carregado os dados da impressora, figura abaixo. Clique no botão *"Carregar os dados da impressora"* para que os campos possam ser preenchidos com as informações da impressora e logo em seguida clique em *"Ok"*.

A opção DAV/PRÉ-VENDA deverá estar marcada somente se o seu comércio for vender estas opções no frente de caixa.

Caso não consiga carregar os dados certifique-se que a impressora está ligada ou se o arquivo

'EasyCash1.ini' está configurado corretamente com a porta e o modelo da impressora.

	EasyCash - Liberação do Emissor de Cupom		
	Tipo de Emissor de Cupom Fiscal		
	Informações do Caixa PDV:		
	Informações do ECF Marca Modelo		
.:: ATIVAÇÃO DE MÓDULO ::. No arquivo [EASYCASH1.INI] existe configuração para [SAT] e [ECF]! Qual MÓDULO deseja ativar?	Número Grande Total Atual(R\$) 0 0,00 Série		
PAF-ECF S@T FISCAL S@T FISCAL S@T FISCAL	MENU FISCAL INACESSÍVEL NESTA TELA		
	Habilitar DAV Habilitar Pré-Venda Não Sim Sim 		

Liberação do ECF

Quando clicar em Ok, a liberação online será realizada e caso haja algum problema na online então irá aparecer uma mensagem como mostra a Figura abaixo. Com a mensagem ainda na tela, busque na pasta Client o arquivo **CadEcf.cds**(arquivo com os dados da impressora para liberação) e envie a Intelliware para liberação.

Aviso				
<u>.</u>	Envie o arquivo CadEcf. Somente clique em OK q	ods à Intelliware e aquando tiver recebido	uarde o retorno do arquivo: ECF.C o arquivo de liberação, do contrári	AD o clique em Cancelar!
		OK	Capcelar 1	

Instrução de Liberação

A Intelliware devolverá outro arquivo criptografado que será foi gerado exclusivamente para essa impressora, **Ecf.cad**, que deverá ser colocado no mesmo destino do executável, ou seja, dentro da pasta Client.

Após colocar o arquivo no local indicado, clique no botão "Ok" da mensagem aberta (Figura acima) inicialmente na liberação.

Pronto, a impressora e o sistema estão liberados.

Caso o seu sistema for trabalhar com a Emissão de DAV/Pré Venda conforme configurado no passo 2 deste manual, esta tela de liberação de ECF não irá aparecer, uma vez que ambas opções não podem trabalhar em conjunto.

5. Configurações iniciais

Antes de utilizar o sistema é necessário realizar algumas configurações no frente. Abaixo iremos descrever de forma sucinta as principais. Maiores informações encontram-se no Manual de Instruções do EasyCash.

- Formas de Pagamento: No cadastro da forma de pagamento você tem a opção de carregar as formas de pagamento que foram configuradas na retaguarda conforme 'Manual Cadastro Formas de Recebimento EasyCash'(Clique aqui para ir para visualizar o Manual). Desta forma, clique em "Carregar";
- Tributações: As tributações também devem ser carregadas diretamente da impressora, caso exista alguma tributação que a impressora não tenha você pode também cadastrar, mas esse procedimento só pode ser realizado após a redução z e antes da primeira venda do dia. Para saber melhor como cadastrar diretamente na impressora, consulte o Manual de instrução.
- **Relatório Gerencial:** É muito importante configurar os relatórios gerenciais para controle de relatórios impressos, pois assim é possível separar a quantidade emitida para cada relatório.

Através do botão *"Carregar"* a associação é feita automaticamente mas, só serão associados automaticamente se a descrição de Relatório Gerencial na Leitura X for idêntica ao do banco, caso não seja, ao clicar para carregar verá que os que não fizerem associação é por este motivo e terá que ser associado da seguinte maneira: basta clicar em *"RG do ECF"* que irá abrir uma nova tela com os relatórios que estão cadastrados na impressora e o seu índice. Verifique o número do índice do relatório gerencial, selecione o relatório que você deseja associar com o da impressora e clique em *"Alterar"* que irá aparecer uma tela para digitar o índice da impressora. Quando der Ok aparecerá uma nova tela com a associação que você está fazendo para confirmação. Ou seja, aparecerá o relatório que está pré-cadastrado no sistema com o que está cadastrado na impressora. Clique em *"Ok"* para confirmar a associação. Caso não tenha algum relatório cadastrado na impressora que você utiliza é possível cadastrar para depois associar no sistema. Mas isso só é possível após a Redução Z e antes de realizar uma venda. O cadastro na impressora pode ser realizado em:

Menu ECF → Programação → Programar Relatório Gerencial

Para maiores informações consulte o Manual de Instrução.

ndice	Descrição	Índice do ECF	Descrição do ECF	A	
1 Relat	ório Geral				
2 Ident	. PAF-ECF				
3 Meio	s de Pagto			E	
4 Fech	. Caixa				
5 ADM					
6 Segu	nda via CF				
7 Dav I					Relatório Gerencial
8 Cont	a FPG Clientes				
9 Outra	as vias FPG				Digite o índice do RG do ECF
10 Rel.	Pagamento				
11 Rel.	Recebimento	t date			

15/16

Cadastrando Relatório Gerencial

2025/05/21 04:47

 Comprovantes não fiscais: É muito importante associar os comprovantes não fiscais para Pagamentos e Recebimentos. Caso esses não estejam cadastrados não irá conseguir registrar um Pagamento ou um Recebimento no frente de caixa.

O processo é o mesmo do Relatório Gerencial. Com o botão *"Carregar"* a associação é feita automaticamente mas, só serão associados automaticamente se a descrição de Relatório Gerencial na Leitura X for idêntica ao do banco, caso não seja, ao clicar para carregar verá que os que não fizerem associação é por este motivo e terá que ser associado da seguinte maneira: Clique em **CNF do ECF** para verificar o índice do comprovante não fiscal que está cadastrado na impressora (índice do ECF). Selecione o CNF que deseja associar e clique em Alterar que irá aparecer uma tela para digitar o número do índice da impressora e depois uma nova tela para confirmação. Caso não tenha o CNF Pagamentos e Recebimentos cadastrado na impressora é possível cadastrar para depois associar no sistema. Mas isso só é possível após a Redução Z e antes de realizar uma venda. O cadastro na impressora pode ser realizado em:

Menu ECF → Programação → Programar Comprovante Não Fiscal

Para maiores informações consulte o Manual de Instrução.

Last update:	easycash:manual de instalação http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual de instalação&rev=1515151076
2018/01/05 11:17	

Comprovante Não Fiscal						
Índice	Descrição	Índice do ECF	Descrição do ECF	^		
1	Sangria		Sangria			
2	Suprimento		Suprimento			
3	Outros Pagamentos	03	Pagamentos			
4	Outros Recebimentos	04	Recebimentos			
5	Receb.Recarga	05	Receb.Recarga C			
6	Devolução	06	Devolucao			
				E		
				+		
				· · · ·		
		4	Carregar	<u>A</u> iterar		

Cadastrando Comprovante Não-Fiscal

- Importação de Produtos: Certifique-se que já foi exportado todos os produtos da retaguarda. Após a exportação vá a Menu Integração → Importação → Produtos.
- Importação de Clientes: Faça a exportação dos clientes que estão na retaguarda e importe no EasyCash através do Menu Integração → Importação → Clientes.
- Importação de Usuários: Faça a exportação dos clientes que estão na retaguarda e importe no EasyCash através do Menu Integração → Importação → Usuários.
- Importação de Estoque: Faça a exportação dos clientes que estão na retaguarda e importe no EasyCash através do Menu Integração → Importação → Estoque.
- Configurações: As configurações são exportadas da retaguarda e importadas no frente conforme mencionado no item 4 – Liberação do sistema. No entanto algumas configurações são necessárias fazê-las diretamente no caixa devido as peculiaridades de cada caixa como:
 - **Leitor Serial:** Se o caixa possui leitor do tipo Serial é necessário marcar essa opção na aba Geral e na aba Leitor configurar a porta.
 - Gaveta: Se a gaveta não abrir com o comando F12 na tela de venda, é necessário inverter o sinal dela no arquivo 'EasyCash1.ini' como mencionado no item 2 deste manual.
 - Balança: Se o caixa possui balança é preciso marcar essa opção nas configurações do frente.
 Caso todos os caixas tenham balança, configure a retaguarda e exporte para o frente.

Nesse momento resta então abrir o Caixa(F3) e o sistema está pronto para ser utilizado.

Boas Vendas! 😀

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instalacao&rev=1515151076 Last update: 2018/01/05 11:17