


Atualização Intellicash

É de suma importância que o sistema **Intellicash** esteja sempre o mais atualizado possível, pois isso garante que o usuário desfrute das melhorias constantes que são implementadas no sistema.

Primeiramente antes de atualizar o IC (IntelliCash), é preciso verificar se o servidor está atualizado. Para isso verifique onde está instalado o EnterpriseServer.exe, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e clique em propriedades. Na aba **Detalhes**, veja qual a versão do arquivo.



No Manual de Atualização, sempre é exibido no cabeçalho qual a versão ideal do EnterpriseServer para funcionar com a versão atualizada do IC.

3.0.139.001

Vesão GNFe: 2.0.14.3 <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>

Versão DLL: 2.21 <Correções na importação do MVA>

Versão UDF: 1.03 <Sem Alteração>

Versão EnterpriseServer: 3.1.0.13 <Melhorias na atualização>

Versão EasyCash: 1.2.002.000

É recomendável que sempre trabalhe com a versão ideal do servidor indicado para a versão do **Intellicash**.

Após verificar a versão do servidor, é preciso certificar que o arquivo de configuração esteja correto para a atualização das maquinas Clients.

No arquivo **EnterpriseServer.ini** que se encontra junto ao executável do servidor (**EnterpriseServer.exe**), deverá ter uma seção chamada **[Arquivos]**, nessa seção deverão ser configurados o local onde estarão os arquivos a serem copiadas para as maquinas Clients.

- **MainExec** : o path do intellicash.exe atualizado.
- **dllAux** : o path da biblioteca NFXml.dll
- **GNFe** : o path do GNFe2.exe atualizado
- **Schemas** : o path do arquivo Schemas.bin liberado com a versão.

Na maquina Client, é preciso ter na mesma pasta do arquivo **Intellicash3.exe** o programa *IntellistoreUpdater.exe, **que será o reponsável por atualizar o aplicativo principal. Esse programa verificará se o arquivo contido no caminho MainExec é mais atual que a versão executada na maquina Client, e caso seja, irá atualizar o executável.** <note tip>**O programa IntellistoreUpdater.exe é configurado pelo arquivo intellicash3.ini localizado na pasta de sistema. (normalmente System32)**</note> **Os demais arquivos são atualizados pela aplicação principal (Intellicash3.exe**).**

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:atualizacao&rev=1457704651> 

Last update: **2016/03/11 13:57**