

LIBERAÇÃO INTELLIWEB

MAQUINAS DE TESTE

É RECOMENDÁVEL CADASTRAR A MÁQUINA DE TESTE DO **USUÁRIO INTELLIWEB** ANTES DE TENTAR LIBERAR O INTELLICASH!!!

Para liberar máquinas que serão utilizadas como base de teste, é necessário cadastrar no perfil do usuário no IntelliWeb com a associação do servidor.

O Token de usuário testador do **IW** deve ser colocado no IWBServer da máquina do técnico para liberar suas bases de teste à partir dele.

Desta forma a máquina fica liberada para o usuário do IntelliWeb utilizar diferentes bancos de dados.

SE O **CLIENTE** NO INTELLIWEB NÃO TIVER SEU SERVIDOR CADASTRADO E O **USUÁRIO** DE TESTE EXECUTAR O IC COM O CNPJ DESTE **CLIENTE**, O **CLIENTE** NÃO CONSEGUIRÁ LIBERAR AUTOMATICAMENTE SEU IC, SENDO NECESSÁRIO DESASSOCIAR O SERVIDOR DE TESTE PARA PERMITIR A ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR DO CLIENTE AO CNPJ!

A liberação de teste tem um prazo de 3 dias e se renova automaticamente se necessário, todavia o IC exibe uma mensagem dizendo que a chave está expirando. Neste caso há uma configuração **505 - Exibir Lembrete de Vencimento da Chave** que permite suprimi-la.

[Manual do IntelliWeb Sobre Liberação](#)

Liberação de Produtos Integrado ao IntelliWeb

A ferramenta de liberação possibilita que os módulos acessórios ao IntelliCash (IC) sejam liberados de forma mais direta e unificada, não necessitando de cadastros distintos ou ferramentas isoladas para tal finalidade.

Como estes módulos foram desenvolvidos para ampliar o alcance do IntelliCash, a liberação destes ocorre pelo acesso ao menu **“IWS → Ferramentas → Liberar Produtos IWS”**.

O próprio IntelliCash será liberado por este mecanismo, quando não houver liberação identificada a janela de liberação será exibida, bem como quando acessada a função no menu IWS.



Liberação

Atualizar IWBServer

Gerar Chave


00000-000000-000000-000000

Validar Contra-Chave

Status da liberação

Configuração

(Botão de engrenagem) Exibe um janelá com um campo de texto. O texto contido neste campo refere-se à URL básica onde o IWBServer está hospedado.



Configurações do IWBServer


Empresa	IP	Porta
MATRIZ	192.168.0.100	8023
FILIAL	192.168.1.100	8024

Sair Salvar

Cada empresa recebe sua respectiva configuração de conexão com o **IWBServer** de acordo com o *setup* estabelecido de portas para cada cliente.

Atualizar Chave On-line

Esta opção tenta conectar o IC ao **IWBServer** que identifica o cliente e retorna uma chave na qual permitirá ou não, o acesso as produtos citados anteriormente.



Na ausência de conexão entre uma das etapas, a chave atual será utilizada, seja entre o IWBServer, que armazena em seu próprio banco de dados as liberações, seja no **IntelliCash** que também armazena suas chaves localmente.

Liberação de Contingência (Emergencial)

Quando a chave de liberação expira e não há conexão com a internet, é possível gerar um código de liberação temporária que pode ser passado por telefone.

Os atendentes da IWS podem gerar a contra-chave via IntelliWeb ou via aplicação local de liberação especial.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:liberacao_iws&rev=1756908290

Last update: **2025/09/03 15:04**