

Guia de instalação

Esse guia de instalação foi criado com objetivo de ajudar na instalação do servidor de notificação IWS Notify.

Por padrão, a porta utilizada pelo servidor de notificação é a **6000**.

O banco de dados utilizado pelo servidor de notificação é o do **IntelliCash na versão 3.1.002.000**.

Estrutura de Diretórios e Arquivos

Por definição, o servidor IWS Notify será instalado na pasta Notify, conforme mostrado na imagem abaixo:

Este Computador > WINDOWS10 (C:) > IWS > EC >			
	Nome	Data de modificação	Tipo
	Client	13/08/2019 09:16	Pasta de arquivos
	DB	13/08/2019 09:16	Pasta de arquivos
	IwUtils	13/08/2019 09:16	Pasta de arquivos
	Notify	13/08/2019 09:17	Pasta de arquivos
	Utils	13/08/2019 09:16	Pasta de arquivos

Dentro desta pasta, teremos o seguinte conteúdo:

Este Computador > WINDOWS10 (C:) > IWS > EC > Notify >						
	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	Versão do arquivo	Versão do produto
	LOG	13/08/2019 09:17	Pasta de arquivos			
	IWS_Notify_Server.exe	05/08/2019 16:56	Aplicativo	12.402 KB	1.0.1.0	1.0.0.0
	IWS_Notify_Server.ini	08/08/2019 08:40	Arquivo INI	1 KB		

Tipos de LOG

Na pasta **LOG**, teremos:

Este Computador > WINDOWS10 (C:) > IWS > EC > Notify > LOG				
	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	 EasyCashNOT_GERAL_20190805.log	05/08/2019 15:34	Arquivo LOG	4 KB
	 EasyCashNOT_DS_20190805.log	05/08/2019 18:40	Arquivo LOG	35 KB
	 EasyCashNOT_BD_20190805.log	05/08/2019 17:02	Arquivo LOG	5 KB

LOG Geral

Os arquivos com sufixo **_GERAL_** possuem informações sobre o sistema em geral, os dados que foram processados, caso ocorra algum erro, este log deve ser o primeiro a ser verificado. Segue uma demonstração do conteúdo do mesmo:

```
[05/08/2019 12:29:56]
[NOTIFICARCLIENTECALLBACK]Cliente de callback localizado com sucesso!
- TICKET: 4770
- PDV: 1
- TIPO ECF: ECF-IF
- PERMISSÃO: DESCONTOMAXIMO
-----

[05/08/2019 12:29:56]
[NOTIFICARCLIENTECALLBACK]Falha ao processar a permissão!
- IDFIREBASE: -LlX06-faGI2-bKhXj-D
- TICKET: 4770
- PDV: 1
- TIPO ECF: ECF-IF
- PERMISSÃO: DESCONTOMAXIMO
- USUÁRIO: ADMINISTRADOR
- MANAGER ID: 775773.637023.8014
- CALLBACK ID: 430882.824058.621962
-----

[05/08/2019 12:31:22]
[NOTIFICARCLIENTECALLBACK]Cliente de callback localizado com sucesso!
- TICKET: 4790
- PDV: 1
- TIPO ECF: ECF-IF
- PERMISSÃO: DESCONTOMAXIMO
-----

[05/08/2019 12:31:22]
[NOTIFICARCLIENTECALLBACK]Permissão processada com sucesso!
- IDFIREBASE: -LlX0zImRjrgK7TlXAMU
- TICKET: 4790
- PDV: 1
- TIPO ECF: ECF-IF
- PERMISSÃO: DESCONTOMAXIMO
- USUÁRIO: ADMINISTRADOR
- MANAGER ID: 318224.140078.125490
- CALLBACK ID: 820671.164214.594006
-----

[05/08/2019 12:35:04]
[NOTIFICARCLIENTECALLBACK]Cliente de callback localizado com sucesso!
- TICKET: 4800
- PDV: 1
- TIPO ECF: ECF-IF
- PERMISSÃO: DESCONTOMAXIMO
-----
```

LOG Datasnap

Os arquivos com sufixo **_DS_** possuem informações específicas sobre a conexão frente de caixa e servidor, assim como os dados transmitidos, os filtros utilizados entre outras informações relativas a isso. Segue uma demonstração do conteúdo do mesmo:

```
[05/08/2019 12:05:42]  
[1]Servidor DATASNAP iniciado! Aguardando na PORTA: 6000
```

```
[05/08/2019 12:05:42]  
[1]Monitor de conexão iniciado!
```

```
[05/08/2019 12:05:42]  
[1][DSSERVERCONNECT]  
ChannelInfo.Id=89860268  
ChannelInfo.Info=127.0.0.1  
GetThreadSession.Id=50530144  
Transport=IDSTCPServerTransport  
Transport.BufferKBSize=32  
DataHora=05/08/2019 12:05:42  
Aplicativo=  
Host=127.0.0.1  
Info=  
Port=6000  
Id=89860268  
ClientIP=127.0.0.1  
ClientPort=60988  
Protocol=tcp/ip
```

```
[05/08/2019 12:05:42]  
[1][DSSERVERCONNECT]  
ChannelInfo.Id=89852428  
ChannelInfo.Info=127.0.0.1  
GetThreadSession.Id=50530704  
Transport=IDSTCPServerTransport  
Transport.BufferKBSize=32  
DataHora=05/08/2019 12:05:42  
Aplicativo=  
Host=127.0.0.1  
Info=  
Port=6000  
Id=89852428  
ClientIP=127.0.0.1  
ClientPort=60989  
Protocol=tcp/ip
```

LOG Banco de dados

Os arquivos com sufixo **_BD_** possuem informações específicas sobre as conexões, transações e queries executadas no banco de dados. Segue uma demonstração do conteúdo do mesmo:

```
[05/08/2019 12:05:41]
[3]Iniciando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule iniciado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:05:41]
[3]Finalizando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule finalizado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:09:38]
[3]Iniciando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule iniciado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:09:38]
[3]Finalizando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule finalizado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:10:34]
[3]Iniciando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule iniciado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:10:34]
[3]Finalizando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule finalizado com sucesso
-----

[05/08/2019 12:11:53]
[3]Iniciando GetProviders DM
dmAppServer
GetProviders para DataModule iniciado com sucesso
-----
```

Configurações

No arquivo de configuração do servidor **IWS_Notify_Server.INI**, encontra-se as seguintes tags descritas a seguir:

[BDServer]

UserName=SYSDBA

Usuário para acessar o banco de dados da retaguarda.

Pwd=F92C

Senha criptografada para acessar o banco de dados da retaguarda.

PathRetag=192.168.0.10/3050:C:\IWS\IC\BD\INTELLICASH.FDB

Caminho completo para acessar o banco de dados da retaguarda.

Charset=WIN1252

Charset utilizado para efetuar a comunicação com o banco de dados do Firebird.

Embedded=0

*Seta se iremos utilizar o Firebird
Embedded ou uma instalação normal do
Firebird. Por padrão vêm desabilitado(0).*

[Empresa]

CNPJ=XXXXXXXXXXXXX *CNPJ da empresa que irá utilizar este servidor de notificação. Só serão
processadas requisições de frente de caixa registrados para este CNPJ.*

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=iws_notify:guia_de_instalacao&rev=1565702323



Last update: **2019/08/13 14:18**