


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:



Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;

4. Token.

Configurações

PDV | Servidor | Cadastro | DAV / Pré-Venda

Integração - Retaguarda | **Integração - API** | Entrega

Cresce Vendas | DMCARD | **MercaFacil**

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:



Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.

Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:


Caminho: IWS → PDV → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: "Com requisição do operador".

Frente de Caixa

No Easycash, verificar se as configurações estão iguais a do Intellicash, se caso houver alguma divergência, realizar a alteração.

Caminho: Configurações → Aba PDV → Aba Integração - API → Aba Mercafacil



Configuração - Integração MercaFacil

API:

Loja:

ID:

Token:

TimeOut(s): Tentativas:

Envio Agendado

Executar a cada(m):


Última Transmissão:




Deve-se verificar as configurações em todos os PDV's.

Sincronizador

Primeiramente iremos configurar o arquivo: conexao.ini



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




1. Ip do banco de dados do Intellicash;
2. Aliases do banco de dados do Intellicash;

3. Número da empresa;
4. Porta configurada.


Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini

O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:




O executável do sincronizador deve estar na inicialização do windows:

Comando: `shell:common startup`



Devemos agora, realizar a primeira carga para o Mercafacil, onde serão enviados os dados para que possam ser geradas as promoções.

Primeira carga do Sincronizador:



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox “Gerar DUMP de envio” deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.


A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte técnico.

Na aba “Sincronizador”, as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:



 **TEF ONLINE**

Fechamento - CUPOM: 000032

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

10,10

Desconto R\$

0,48

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago
--------------	------------

ENTREGA (CTRL + E)

MENSAGEM (F4)

Valor da Venda R\$

10,10

(F5) **Desconto R\$**

0,00

(F6) **Acréscimo R\$**

0,00

Total R\$

10,10

Total Pago R\$

0,00

Resto R\$

10,10

Troco R\$

0,00


 Troca

 Cancelar

 Ok

Transmissões Pendentes

Se houver alguma transmissão pendente, elas estarão no caminho: Integração → Mercafacil → Transmissões Pendentes:



From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafamil&rev=1642191965>



Last update: **2022/01/14 20:26**