

Outras Configurações

Esta tela serve para configurar algumas opções gerais do sistema, é essencial que essas informações estejam preenchidas corretamente para o bom funcionamento do sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Configuração→Outras Configurações

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

A interface é uma janela intitulada 'Configurações' com uma aba 'Geral' selecionada. Ela contém uma tabela com as seguintes colunas: 'Código', 'Descrição' e 'Configuração'. Abaixo da tabela, há um botão 'Editar' e um campo de texto. Na base da janela, existem os botões 'Cancelar' e 'Alterar'.

Código	Descrição	Configuração
1	Centro de Custos referente a Vendas-Ba	VENDAS LOJA
2	Multa por atraso no pagamento	2,00%
3	Juros de mora	13,90%
4	Empresa	RE INFORMATICA(0179760600
5	Montar descrição automaticamente	NÃO
6	Prazo máximo para devolução de produt	7
7	Centro de Custo Convênio a Receber	VENDA CONVENIO
8	Centro Vale Funcionários	SALÁRIO BASE
9	Ignorar Boleto	SIM
10	Centro de Custo Normais	VENDA NORMAIS
11	Centro de Custo Cartões	VENDA CARTÃO
12	Centro de Custo Tickets	
13	Centro de Custo Entrada de Mercadoria	MERCADORIA PARA REVENDE
14	Centro de Custo Despesas de Correção	OUTROS
15	Centro de Custo Receitas de Correção M	OUTROS
16	Centro de Custo Despesas de Convênio	DESPESA CONVENIO
17	Integração com Ponto Eletrônico	SIM
18	Calcular dígito do código do produto	SIM
101	Cidade Padrão	3245

Ferramenta Aberta

Para alterar basta selecionar alguma configuração, e clicar no botão "**Editar**" no canto inferior da tela ou dar um duplo clique na configuração desejada para alterar.

A interface de configuração está passando por uma atualização e será agrupado todas as configurações disponíveis na listagem em abas. Já estão disponíveis as abas "SPED→ Certificado Digital" e "SPED→ Manifestação Dest."

Abas de Configuração

As configurações serão agrupadas de acordo com a sua finalidade para facilitar o entendimento do usuário.

Dentro de aba serão agrupadas as informações utilizadas em ferramentas associadas ao SPED, são elas: Certificado Digital, Manifestação do Destinatário, NF-e, CT-e, NFS-e, EFD (Fiscal e Contribuições).

Certificado Digital

Informações relacionadas ao certificado digital.

Usar certificado por máquina, caso essa configuração esteja marcada, as informações dessa aba serão armazenadas localmente, isso é usado para quando a empresa utiliza mais de um certificado, muito comum quando opta pelo certificado A3. **SSL Lib**, Biblioteca de SSL, o valor padrão é *libCapicom*; **Crypt Lib**, Biblioteca de Criptografia, o valor padrão é *cryCapicom*; **Http Lib**, Biblioteca de HTTP, o valor padrão é *httpWinINet*; **XML Sign Lib**, Biblioteca de Assinatura do XML, o valor padrão é *xsMsXmlCapicom*;

As configurações acima são referentes ao modo de acesso do IntelliCash ao Certificado Digital.

Caso o **SSL Lib** usado seja *OpenSSL*, e o certificado seja do tipo A1, não há necessidade de instalar o certificado, bastando indicar o caminho do arquivo que contém o certificado e sua senha nos campos **Caminho** e **Senha**. Caso contrário, é necessário informar o número de série do certificado no campo **Número de Série**. Caso clique nos botões ao lado do campo será aberta uma interface com todos os certificados instalados para o usuário escolher qual deseja usar.

Para testar o certificado instalado, o usuário pode usar os botões abaixo: "**Data de Validade**", mostra a data de validade do certificado digital; "**Número de Série**", mostra o número de série do certificado digital. "**CNPJ**", mostra o CNPJ do certificado digital; "**Razão Social**", mostra a Razão Social do certificado digital; "**Certificadora**", mostra a empresa que gerou o certificado.

Manifestação Dest.

Informações relacionadas a Manifestação do Destinatário.

Caso a empresa utilize o **Verificador de NF**, temos as seguintes configurações: **Tempo entre Consultas (Min.)**, tempo entre uma consulta e outra que o verificador de NF irá buscar NF emitidas contra o CNPJ da empresa;

Por orientação do Sefaz não deve ser inferior a 60 minutos, sob pena de ter o CNPJ bloqueado por mal uso

tip

Intervalo entre NF (Seg.), é o intervalo de tempo entre a verificação e uma nota e outra, para evitar que as requisições congestionem o sistema.

Fazer downloads automático das NF-e, o SEFAZ permite que o usuário faça download do XML da NF-e caso ele manifeste ciência da operação, dessa maneira, caso o usuário marque essa opção, o sistema verificador de NF irá automaticamente manifestar ciência e realizar o download do XML para a base de dados.

Confirmar operação ao dar entrada em NF, caso essa opção seja marcada, ao ser feita a confirmação da entrada da NF, automaticamente o IntelliCash irá manifestar a confirmação da operação.

Diretório com os arquivos XSD (Schemas), o diretório onde estarão os arquivos Schemas utilizados na Manifestação do Destinatário.

Diretório Manifestação, o diretório onde serão armazenados os XMLs das manifestações realizadas.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes&rev=1500408838

Last update: **2017/07/18 21:13**

