


# Outras Configurações

Esta tela serve para configurar algumas opções gerais do sistema, é essencial que essas informações estejam preenchidas corretamente para o bom funcionamento do sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Configuração→Outras Configurações

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



**Ferramenta Aberta**

Para alterar basta selecionar alguma configuração, e clicar no botão "**Editar**" no canto inferior da tela ou dar um duplo clique na configuração desejada para alterar.

A interface de configuração está passando por uma atualização e será agrupado todas as configurações disponíveis na listagem em abas. Já estão disponíveis as abas "SPED→ Certificado Digital" e "SPED→ Manifestação Dest."

## Abas de Configuração

As configurações serão agrupadas de acordo com a sua finalidade para facilitar o entendimento do usuário.

Dentro de aba serão agrupadas as informações utilizadas em ferramentas associadas ao SPED, são elas: Certificado Digital, Manifestação do Destinatário, NF-e, CT-e, NFS-e, EFD (Fiscal e Contribuições).

## Certificado Digital

Configurações relacionadas ao certificado digital.

**Usar certificado por máquina**, caso essa configuração esteja marcada, as informações dessa aba serão armazenadas localmente, isso é usado para quando a empresa utiliza mais de um certificado, muito comum quando opta pelo certificado A3.

**SSL Lib**, Biblioteca de SSL, o valor padrão é *libCapicom*;

**Crypt Lib**, Biblioteca de Criptografia, o valor padrão é *cryCapicom*;

**Http Lib**, Biblioteca de HTTP, o valor padrão é *httpWinINet*;

**XML Sign Lib**, Biblioteca de Assinatura do XML, o valor padrão é *xsMsXmlCapicom*;

As configurações acima são referentes ao modo de acesso do IntelliCash ao Certificado Digital.

Caso o **SSL Lib** usado seja *OpenSSL*, e o certificado seja do tipo A1, não há necessidade de instalar o certificado, bastando indicar o caminho do arquivo que contém o certificado e sua senha nos campos **Caminho** e **Senha**. Caso contrário, é necessário informar o número de série do certificado no campo **Número de Série**. Caso clique nos botões ao lado do campo será aberta uma interface com todos os certificados instalados para o usuário escolher qual deseja usar.

Para testar o certificado instalado, o usuário pode usar os botões abaixo: "**Data de Validade**", mostra a data de validade do certificado digital; "**Número de Série**", mostra o número de série do certificado digital. "**CNPJ**", mostra o CNPJ do certificado digital; "**Razão Social**", mostra a Razão Social do certificado digital; "**Certificadora**", mostra a empresa que gerou o certificado.

## Manifestação Dest.

Configurações relacionadas a Manifestação do Destinatário.

Caso a empresa utilize o **Verificador de NF**, temos as seguintes configurações: **Tempo entre Consultas (Min.)**, tempo entre uma consulta e outra que o verificador de NF irá buscar NF emitidas contra o CNPJ da empresa;

Por orientação do Sefaz não deve ser inferior a 60 minutos, sob pena de ter o CNPJ bloqueado por mal uso

**Intervalo entre NF (Seg.)**, é o intervalo de tempo entre a verificação e uma nota e outra, para evitar que as requisições congestionem o sistema.

**Fazer downloads automático das NF-e**, o SEFAZ permite que o usuário faça download do XML da NF-e caso ele manifeste ciência da operação, dessa maneira, caso o usuário marque essa opção, o sistema verificador de NF irá automaticamente manifestar ciência e realizar o download do XML para a base de dados.

**Confirmar operação ao dar entrada em NF**, caso essa opção seja marcada, ao ser feita a confirmação da entrada da NF, automaticamente o IntelliCash irá manifestar a confirmação da operação.

**Diretório com os arquivos XSD (Schemas)**, o diretório onde estarão os arquivos Schemas utilizados na Manifestação do Destinatário.

**Diretório Manifestação**, o diretório onde serão armazenados os XMLs das manifestações realizadas.

## Nota Fiscal Produto

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:outras\\_configuracoes&rev=1511289504](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes&rev=1511289504) 

Last update: **2017/11/21 18:38**