


# Outras Configurações

Esta tela serve para configurar algumas opções gerais do sistema, é essencial que essas informações estejam preenchidas corretamente para o bom funcionamento do sistema.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Configuração→Outras Configurações

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:



**Ferramenta Aberta**

Para alterar basta selecionar alguma configuração, e clicar no botão "**Editar**" no canto inferior da tela ou dar um duplo clique na configuração desejada para alterar.

A interface de configuração está passando por uma atualização e será agrupado todas as configurações disponíveis na listagem em abas. Já estão disponíveis as abas "SPED→ Certificado Digital" e "SPED→ Manifestação Dest."

## Abas de Configuração

As configurações serão agrupadas de acordo com a sua finalidade para facilitar o entendimento do usuário.

Dentro de aba serão agrupadas as informações utilizadas em ferramentas associadas ao SPED, são elas: Certificado Digital, Manifestação do Destinatário, NF-e, CT-e, NFS-e, EFD (Fiscal e Contribuições).

## Certificado Digital

Configurações relacionadas ao certificado digital.

**Usar certificado por máquina**, caso essa configuração esteja marcada, as informações dessa aba serão armazenadas localmente, isso é usado para quando a empresa utiliza mais de um certificado, muito comum quando opta pelo certificado A3.

**SSL Lib**, Biblioteca de SSL, o valor padrão é *libCapicom*;

**Crypt Lib**, Biblioteca de Criptografia, o valor padrão é *cryCapicom*;

**Http Lib**, Biblioteca de HTTP, o valor padrão é *httpWinINet*;

**XML Sign Lib**, Biblioteca de Assinatura do XML, o valor padrão é *xsMsXmlCapicom*;

As configurações acima são referentes ao modo de acesso do IntelliCash ao Certificado Digital.

Caso o **SSL Lib** usado seja *OpenSSL*, e o certificado seja do tipo A1, não há necessidade de instalar o certificado, bastando indicar o caminho do arquivo que contém o certificado e sua senha nos campos **Caminho** e **Senha**. Caso contrário, é necessário informar o número de série do certificado no campo **Número de Série**. Caso clique nos botões ao lado do campo será aberta uma interface com todos os certificados instalados para o usuário escolher qual deseja usar.

Para testar o certificado instalado, o usuário pode usar os botões abaixo: "**Data de Validade**", mostra a data de validade do certificado digital; "**Número de Série**", mostra o número de série do certificado digital. "**CNPJ**", mostra o CNPJ do certificado digital; "**Razão Social**", mostra a Razão Social do certificado digital; "**Certificadora**", mostra a empresa que gerou o certificado.

## Manifestação Dest.

Configurações relacionadas a Manifestação do Destinatário.

Caso a empresa utilize o **Verificador de NF**, temos as seguintes configurações: **Tempo entre Consultas (Min.)**, tempo entre uma consulta e outra que o verificador de NF irá buscar NF emitidas contra o CNPJ da empresa;

Por orientação do Sefaz não deve ser inferior a 60 minutos, sob pena de ter o CNPJ bloqueado por mal uso

**Intervalo entre NF (Seg.)**, é o intervalo de tempo entre a verificação e uma nota e outra, para evitar que as requisições congestionem o sistema.

**Fazer downloads automático das NF-e**, o SEFAZ permite que o usuário faça download do XML da NF-e caso ele manifeste ciência da operação, dessa maneira, caso o usuário marque essa opção, o sistema verificador de NF irá automaticamente manifestar ciência e realizar o download do XML para a base de dados.

**Confirmar operação ao dar entrada em NF**, caso essa opção seja marcada, ao ser feita a confirmação da entrada da NF, automaticamente o IntelliCash irá manifestar a confirmação da operação.

**Diretório com os arquivos XSD (Schemas)**, o diretório onde estarão os arquivos Schemas utilizados na Manifestação do Destinatário.

**Diretório Manifestação**, o diretório onde serão armazenados os XMLs das manifestações realizadas.

## Nota Fiscal Produto

Configurações relacionadas a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Após ser feita a alteração é preciso reiniciar o Intellicash para efetivar as alterações.

**Ambiente de destino**, permite ao usuário selecionar qual o ambiente em que a NF-e será emitida. O ambiente de homologação não possui valor legal, serve apenas para testes. Caso no cadastro da empresa esteja marcado como emitente de nota fiscal modelo 01, essa opção será desabilitada.

**Versão Documento Fiscal**, permite selecionar qual a versão do layout da NF-e. Atualmente o layout utilizado é 3.10, em 2018 deverá ser alterado para versão 4.00.

**Atualizar XML**, caso essa opção esteja marcada o XML é atualizado ao ser enviado. Deve-se manter selecionado exceto em situações específicas orientado pelo suporte técnico.

**Retirar acentos dos XMLs enviado**, toda comunicação feita por webservices utiliza-se conjunto de caracteres internacional(UTF-8), e por isso é recomendado retirar os acentos para evitar problemas.

**Salvar Arquivos de Envio e Resposta**, marcar se deseja salvar todos os arquivos transacionados pelo intellicash e o servidor do Sefaz. Deve ser colocado o caminho onde os arquivos serão salvos.

**Diretórios com os arquivos XSD (Schemas)**, é o caminho onde se encontram os schemas, arquivos responsáveis por validar a estrutura do XML.

**Proxy**, caso a rede onde o computador que deseja enviar a NF-e esteja protegido por um proxy, deve configurar com as informações de segurança para permitir o envio.

**Transmitir NF-e Automaticamente**, quando selecionada essa opção o Intellicash irá tentar fazer a transmissão da NF-e ao confirmar anota fiscal própria. (essa configuração só tem efeito nas máquinas que possuem certificado digital instalado).

**Imprimir DANF-e ao transmitir**, inicia a impressão do DANF-e logo após a transmissão da NF-e.

**Informar Data de saída**, se a data de saída será informada ao emitir a NF-e, alguns estados tem esse campo como obrigatório.

**Retorno de Envio de NF-e**, são configurações para forçar o envio da NF-e no caso de erro de comunicação. Deve ser informada a quantidade de **tentativas**, o tempo para **aguardar** estabelecer comunicação e o **intervalo** entre uma tentativa e outra. Os tempos são em segundos.

**Salvar Arquivos em Pasta Separadas**, deve ser marcado caso deseje salvar os arquivos em pastas diferentes para cada tipo de documento.

**Criar Pastas Mensalmente**, separar os arquivos enviados em pastas de acordo com o mês de emissão.

**Adicionar Literal no nome das pastas**, adicionar nas pastas literal relativo ao documento transmitido.

**Salvar NF-e pela data de Emissão**, marcar para salvar a NF-e pela data de emissão e não pela data de saída.

**Salvar Arqs de Eventos**, se deseja salvar os arquivos de eventos da NF-e.

**Separar Arqs pelo CNPJ do certificado**, para o caso de sistema multi-empresa, os arquivos serão salvos em pastas separadas de acordo com cada CNPJ.

**Pasta Arquivos NF-e**, pasta onde serão salvos os arquivos XML das notas fiscais emitidas.

**Pasta Arquivos Cancelamento**, pasta onde serão salvos os arquivos XML das notas fiscais canceladas.

**Pasta Arquivos CC-e - Carta de Correção**, pasta onde serão salvos os arquivos XML das cartas de correção.

**Pasta Arquivos Inutilização**, pasta onde serão salvos os arquivos XML dos números inutilizados.

**Pasta Arquivos DPEC**, pasta onde serão salvos os arquivos XML das notas fiscais emitidas em modo de contingência DPEC.

**Pasta Arquivos Evento**, pasta onde serão salvos os arquivos XML dos eventos vinculados a notas fiscais.

## DANF-e

Configurações pertinentes a impressão do DANF-e.

**Exibir Campo Fatura**, se deseja ou não exibir o campo fatura da NF-e.

**Exibir Inf. Adicionais do Produto**, se deseja ou não exibir as observações dos produtos.

**Exibir dados doc. Referenciados**, se deseja ou não exibir os documentos referenciados.

**Exibir Itens**, se deseja não exibir os itens da NF-e.

**Exibir EAN**, adicionar a coluna de código GTIN (EAN).

**Exibir Desc/Acres Item**, adicionar a coluna Desc/Acres nos itens.

**Usar código EAN na impressão**, se deseja no campo código ser usado o código EAN invés do código interno do produto.

**Tamanho do campo código**, o tamanho, em pixel, do campo código. (1 cm = 37,7 px).

**Preço unitário**, quantidade de decimais do preço unitário.

**Quantidade**, quantidade de decimais para o campo quantidade.

**Exibir Desconto Percentual**, se deseja ou não exibir o valor em percentual do desconto.

**Exibir Total Liq.**, se deseja exibir o valor líquido, ou o bruto dos produtos.

**Exibir Impostos aproximados (IBPTax)**, se deseja exibir o valor aproximados dos tributos.

**Posição do Canhoto**, se o canhoto será no cabeçalho ou no rodapé.

**Layout de Impressão**, se o DANFe será impresso no sentido horizontal(paisagem) ou vertical(retrato).

**Enviar NFe por email**, ao enviar a NF-e e imprimir o DANFe, tentar enviar por e-mail.

**Enviar para todos os e-mails cadastrados**, ao enviar por email, colocar todos os e-mails cadastrados.

**Numero de cópias DANFe**, numero de copias de DANFes impressos.

**Arquivo com logo**, nome do arquivo .jpeg que contem o logo a ser colcoado no DANFe. O arquivo deve ficar junto ao executável do Intellicash.

**Logo em cima**, se o logo ficará na parte superior, invés de ficar a esquerda.

**Altura do Logo, Largura do Logo**, tamanho do logo em pixel.

**Expandir Logo**, se o logo será expandido em todo espaço de identificação do remetente.

**Arquivo com marca d'Agua**, arquivo no formato Jpeg que será exibido no centro do DANFe como

marca d'Agua.

## Conhecimento de Transporte

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:outras\\_configuracoes&rev=1527709735](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes&rev=1527709735) 

Last update: **2018/05/30 20:48**