

Liberação IntelliWeb

Máquinas de Teste

É recomendável cadastrar a máquina de teste do "**Usuário IntelliWeb**"!

Para liberar máquinas que serão utilizadas como base de teste, é necessário cadastrar no perfil do usuário no IntelliWeb com a associação do servidor. Desta forma a máquina fica liberada para o usuário do IntelliWeb utilizar diferentes bancos de dados.

Se o "**Cliente**" no IntelliWeb não tiver seu servidor cadastrado e o "**Usuário**" de teste e executar o IntelliCash com o CNPJ deste "**Cliente**", o "**Cliente**" não conseguirá liberar automaticamente seu IntelliCash, sendo necessário desassociar o servidor de teste para permitir associação do servidor do cliente ao CNPJ.

A liberação de teste tem um prazo de 3 dias e se renova automaticamente se necessário, todavia o IntelliCash exibe uma mensagem dizendo que a chave está expirando. Neste caso há uma configuração de "**ID 505: Exibir Lembrete de Vencimento da Chave**" que permite suprimi-la.

[Manual do IntelliWeb Sobre Liberação](#)

Liberação de Produtos Integrado ao IntelliWeb

A ferramenta de liberação possibilita que os módulos acessórios ao IntelliCash (IC) sejam liberados de forma mais direta e unificada, não necessitando de cadastros distintos ou ferramentas isoladas para tal finalidade.

Como estes módulos foram desenvolvidos para ampliar o alcance do IntelliCash, a liberação destes ocorre pelo acesso ao menu em:

IWS→Ferramentas→Liberar Produtos IWS

O próprio IntelliCash será liberado por este mecanismo, quando não houver liberação identificada a janela de liberação será exibida, bem como quando acessada a função no menu IWS.




Atualmente os Produtos liberados desta forma são:

- **Cotação Online;**
- **IntelliCash;**
- **IntelliGroup;**
- **IntelliStock;**
- **Venda Assistida.**

Configuração

Exibe um janela com um campo de texto. O texto contido neste campo refere-se à URL básica onde o "**Web Service**" está hospedado.



Atualizar Chave On-line

Esta opção tenta conectar o IC ao "**web service**" que identifica o cliente e retorna uma chave na qual permitirá ou não, o acesso as produtos citados anteriormente.

Para isto é necessário estar conectado à Internet.

Gerar Arquivo (para envio)

Gera um arquivo “chave” que deve ser enviado ao suporte para que assim seja possível construir a contra-chave, ou a chave de liberação que será importada pelo IC, efetuando assim a liberação.

Importar Chave IWS

Importar um arquivo de liberação é a opção off-line que necessita de um arquivo contendo a chave de liberação gerada pelo IntelliWeb. Para isso é necessário enviar a Chave de Envio para o suporte poder realizar o processo.

Liberação de Contingência (Emergencial)

Quando a chave de liberação expira e não há conexão com a internet, é possível gerar um código de liberação temporária que pode ser passado por telefone.

Para fornecer ao cliente a contrachave de acesso é necessário acessar o [IntelliWeb -> Liberação -> Produto -> \(aba\)Contingência](#)

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:ferramentas:liberacao_iws&rev=1475506387 

Last update: **2016/10/03 15:53**