



Criando uma Classe no Webservice


Selecione o uWebModule.pas.




No campo "Search" Digite "TDServerClass" e pressione ENTER.




Selecione a Classe nova.




No campo "Name" informe o nome da Classe.




No campo "LifeCycle" mude para "Invocation".




No campo "Server" altere para "Server".



Clique com o botão direito do mouse no executável do projeto, depois clique em "Add New" e depois em "Other".




Selecione "Data Module" e depois clique em "OK".




Aperte “ctrl+s” ou vá no menu “File” e click em “save”.


informe o nome do arquivo. Como padrão o nome tem que ter a primeira letra sendo “u” e depois seguido pelo nome da classe. Por exemplo: com a “classTeste” o nome ficaria uTeste.pas. Depois clique no botão “Salvar”.




No campo "Name" altere o nome.




Clique novamente em "uWebModule".



depois na classe nova.




Clique em "Events" e depois em "OneGetClass" e depois dê um clique duplo no campo vazio. O campo será preenchido automaticamente.




O Delphi Xe2 irá redirecionar para o código fonte do uWebModule. Digite o seguinte comando: `PersistentClass := uTeste.TTeste;`. Onde o "uTeste" será "u" mais o nome da classe e o "TTeste" será o "T" e mais o nome da classe.


```
uServiceContainer, StrUtils, DCPbase64, DCPblockciphers, uUsuario, uTeste;  
50  
{ $R *.dfm }  
  
procedure TWebModule1.ClassTesteGetClass (DSServerClass: TDSServerClass;  
var PersistentClass: TPersistentClass);  
begin  
56   PersistentClass := uTeste.TTeste;  
end;  
  
procedure TWebModule1.ClassUsuarioGetClass (DSServerClass: TDSServerClass;  
60   var PersistentClass: TPersistentClass);  
begin  
   PersistentClass := uUsuario.TUusuario;  
end;  
  
procedure TWebModule1.DSHTTPWebDispatcherFormatResult (Sender: TObject;  
var ResultVal: TJSONValue; const Command: TDBXCommand; var Handled: Boolean);  
var
```



Depois volte para aba do “uTeste” e aperte “F12” para ir ao código fonte.



Aperte “Alt+F11” e selecione o “uServiceContainer” e depois clique em “OK”.



From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=desenvolvimento:web:web_service&rev=1433182048

Last update: **2015/06/01 19:07**