



Criando uma Classe no Webservice


Selecione o uWebModule.pas.




No campo "Search" digite "TDServerClass" e pressione ENTER.




Selecione a classe nova.




No campo "Name" informe o nome da classe.




No campo "LifeCycle" mude para "Invocation".




No campo "Server" altere para "Server".



Clique com o botão direito do mouse no executável do projeto, depois clique em "Add New" e depois em "Other".




Selecione "Data Module" e depois clique em "OK".




Aperte “ctrl+s” ou vá no menu “File” e click em “save”.


informe o nome do arquivo. Como padrão o nome tem que ter a primeira letra sendo “u” e depois seguido pelo nome da classe. Por exemplo: com a “classTeste” o nome ficaria uTeste.pas. Depois clique no botão “Salvar”.




No campo "Name" altere o nome.



Clique na aba do "uWebModule" e depois na classe nova.




Clique em “Events” e depois em “OneGetClass” e depois dê um clique duplo no campo vazio. O campo será preenchido automaticamente.




O Delphi Xe2 irá redirecionar para o código fonte do uWebModule. Digite o seguinte comando: PersistentClass := uTeste.TTeste;. Onde o “uTeste” será “u” mais o nome da classe e o “TTeste” será o “T” e mais o nome da classe.

```
50  uServiceContainer, StrUtils, DCPbase64, DCPblockciphers, uUsuario, uTeste;
-   {$R *.dfm}
-
-   procedure TWebModule1.ClassTesteGetClass (DSServerClass: TDSServerClass;
-   var PersistentClass: TPersistentClass);
-   begin
56     PersistentClass := uTeste.TTeste;
-   end;
-
-   procedure TWebModule1.ClassUsuarioGetClass (DSServerClass: TDSServerClass;
60  var PersistentClass: TPersistentClass);
-   begin
-     PersistentClass := uUsuario.TUsuario;
-   end;
-
-   procedure TWebModule1.DSHTTPWebDispatcherFormatResult (Sender: TObject;
-   var ResultVal: TJSONValue; const Command: TDBXCommand; var Handled: Boolean);
-   var
```


Aperte “Alt+F11” selecione o arquivo “.pas” que acabou de ser criado e clique no botão “OK”.



Depois volte para aba do “uTeste” e aperte “F12” para ir ao código fonte.



Aperte “Alt+F11” e selecione o “uServiceContainer” e depois clique em “OK”.



No código fonte do “uTeste” altere o tipo da Classe para “TDSServerModule”.

```
uses
    vcl.forms, System.SysUtils, System.Classes, Datasnap.DSServ
    Data.Win.ADODB, Datasnap.Provider, Data.DB, Datasnap.DBClient,
    DCPsha512, Datasnap.Win.MConnect, Datasnap.Win.SConnect, Vcl
    Data.DBXFirebird, Data.FMTBcd, Data.SqlExpr, System.IniFile
    Utils;

type
    TTeste = class(TDSServerModule)
    private
        { Private declarations }
        function getLogo( tipo : String ) : String;
    public
        { Public declarations }
        function online( Obj : TJSONObject ) : TJSONObject;
    end;

var
    Teste: TTeste;
```

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=desenvolvimento:web:web_service&rev=1433334838

Last update: 2015/06/03 13:33

