

Versão 1.3.003.000

Versão liberada dia:

Versão Intellicash: Mínima 3.0.140.000

Versão Executável: 1.3

Versão DLL: 1.3.003.001


Versão EcUpdater: 1.0.0.27

Versão EcAutoUpdater: 0.0.0.3

Essa versão foi desenvolvida a fim de atender a regra trabalhista, pois um funcionário não pode gastar mais que 30% do seu salário no estabelecimento.

Dessa forma foi diferenciado a permissão de liberar venda bloqueada de cliente e de funcionário. Agora a permissão: **Liberar Venda bloqueada** libera apenas as vendas de cliente. A nova permissão criada, **Liberar venda bloqueada Funcionário** libera a venda bloqueada de Funcionário.

Assim, ao realizar a venda para Funcionário e que o mesmo não possua mais limite, o sistema irá pedir a permissão:




Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)

Usuário

Senha

A tela mostra um formulário de login com o título "Autorização: LIBERARVENDAFUNC (PDV)". À esquerda há um ícone de uma fechadura e duas pessoas. À direita, há dois campos de entrada: "Usuário" (um menu suspenso) e "Senha" (um campo de texto).

Há ainda a possibilidade de nem pedir a autorização. Nesse caso, ao configurar a forma de pagamento Funcionário, irá habilitar uma opção: **"Autorizar Venda bloqueada"**



Pede Cliente


Tipo de Cliente

Funcionários

Autorizar venda bloqueada

A imagem mostra uma caixa de diálogo de configuração. No topo, há uma opção "Pede Cliente" marcada com um check. Abaixo, há um menu suspenso "Tipo de Cliente" com "Funcionários" selecionado. Na base, há uma opção "Autorizar venda bloqueada" com um checkbox desmarcado, que está circulado em uma caixa laranja.

Quando marcada, a autorização será exigida no caso da falta de saldo. Se desmarcada, a autorização nem será exigida e o sistema irá exibir a mensagem: **"Saldo Indisponível"** e a venda não será concretizada.



Diferentemente da venda a cliente que imprime o saldo devedor, a venda a funcionário imprime o saldo restante. A impressão do saldo leva em consideração a configuração **“Informar Saldo na impressão”**. A descrição da configuração foi mudada apenas na interface. No banco de dados a configuração ainda continuou com a descrição antiga: **2707 - PDV: ECF - Informar saldo devedor na Impressão**.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.003.001&rev=1490792561>

Last update: **2017/03/29 14:02**