

Beneficiamento Interno

NO Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe matéria prima de terceiros para industrialização.

A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente.

Beneficiado : São os produtos resultado de um beneficiamento. Os de Beneficiamento Interno ainda tem a particularidade de que em sua composição foi utilizada matéria prima vinda do próprio cliente (terceiro). Esta matéria-prima não irá agregar custo ao produto final, uma vez que foi enviada a empresa pelo cliente, não foi comprada pela empresa

O **Intellcash** não trabalha com notas conjugadas, ou seja, a mesma nota fiscal acoberta tanto a devolução do produto beneficiado e o serviço de beneficiamento.

O processo deve ser feito em duas notas distintas.

Configurações


Para facilitar o processo de controlar o beneficiamento algumas configurações devem ser feitas.

CFOP

Como existem alguns CFOPs próprios para dar entrada nos produtos a serem beneficiado, então o **Intellcash** permite parametrizar esses CFOPs de forma que ao escolhe-lo ao dar entrada em uma NF, a opção de controlar saldo de beneficiamento já venha selecionado.

O fato de ter essa parametrização realizada, não implica no fato de todas as entradas com esse CFOP controlem saldo de produtos beneficiados.

Para realizar a parametrização, vá em Gerenciamento→Cadastros→CFOPs, selecione o CFOP desejado e clique sobre **Alterar**, sera exibida a interface abaixo.



Três campos merecem destaques nessa interface:

- **CFOP Contra Partida:** esse será o CFOP que o **Intellicash** irá sugerir para a devolução do produto beneficiado.
- **Operação:** usado para caracterizar a operação realizada.
- **Controlar Saldo de Beneficiados (Padrão):** indica que esse CFOP por padrão já vem com a opção de controlar saldo de beneficiamento no lançamento da NF de entrada.

Entrada do Produto para Beneficiamento

Ao receber um item para beneficiamento o usuário deverá lançar a NF de entrada normalmente, prestando atenção se o campo **Controlar Saldo de Beneficiamento** está selecionado.

Configure os CFOPs que são usados para essa operação, que o campos será selecionado automaticamente

Para entrada de NF manualmente, o campo se encontra ao lado inferior esquerdo, conforme a imagem abaixo:

<u>Cód.Forn.</u>	<u>TipoTrib.</u>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrição	
<u>CFOP</u> <input type="text"/>	<u>Trib.</u> <input type="text"/> IPI Incide sobre BC
Nº de Cx. <input type="text" value="0,0"/>	Qtde/Cx <input type="text" value="0"/>
Desconto <input type="text" value="0,00"/>	IPI % <input type="text" value="0,00"/>
B.C.S.T. <input type="text" value="0,00"/>	S.T. <input type="text" value="0,00"/>
Custo Unit. <input type="text" value="0,000"/>	MarkUp <input type="text" value="0,000"/>
<input type="checkbox"/> Controlar Saldo de Beneficiamento	
<u>Custo Anterior</u> <u>Markup Anterior</u>	

Para entrada de NF por importação (coletor ou XML), foi adicionado uma coluna com a escrita **Ctrl Sd Benefic.**

idade	Ctrl Sd Benefic
	<input type="checkbox"/>

Devolução do Produto Beneficiado

From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_beneficiamento&rev=1394570906

Last update: **2014/03/11 20:48**