


Integração com a API da Mercafacil



A partir da versão 1.4.016.000 do Easycash, o sistema tornou-se integrado com a API da Mercafacil.

Dependências

Para realizar a sincronização dos dados do sistema para a plataforma do Mercafacil deve-se colocar o sincronizador dentro da pasta IWS:




Configuração

Será necessário que o cliente disponibilize os seguintes dados para a configuração da aplicação:

1. API;
2. Loja;
3. ID;


4. Token.



Após o recebimento dos dados, Devemos realizar a configuração no retaguarda e no frente de caixa.

Retaguarda:

Caminho Intellicash: IWS → PDV → Easycash → Configuração → Configuração do PDV → Aba PDV → Aba Integração API → Aba Mercafacil



Deve-se preencher os campos com os dados fornecidos pelo cliente.


Obs.: Atentar ao link da api, onde deve-se inserir o link até a informação api, conforme a imagem acima.

Após configurar, deve-se salvar e exportar as configurações:


Caminho: IWS → PVD → Exportação para o PDV

A exportação deverá ser: “Com requisição do operador”.

Para a versão 3.1.9.0 do Intellicash, deve-se executar as correções dentro do banco de dados do cliente. As correções estão dentro do FTP. Essas correções não serão necessárias para as versões



Devemos nos atentar aos seguintes pontos:




- 1. Ip do banco de dados do Intellicash;
- 2. Aliases do banco de dados do Intellicash;

3. Número da empresa;
4. Porta configurada.


Devemos configurar o arquivo: SincrlIntegracao.ini

O arquivo deve estar configurado conforme a imagem abaixo:




```
SincrlIntegracao.ini - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
[[Sistema]
TipoIntegracao=MERCAFACIL
Ln 1, Col 1  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

O executável do sincronizador deve estar na inicialização do windows: Comando: shell:common startup



Devemos agora, realizar a primeira carga para o Mercafacil, onde serão enviados os dados para que possam ser gerado as promoções.

Primeira carga do Sincronizador:



Deve-se atentar nos seguintes pontos:

1. Checkbox do produtos deve estar marcado;
2. Checkbox do operadores deve estar marcado;
3. Período de vendas anteriores deve ser de um mês da data atual;
4. Checkbox “Gerar DUMP de envio” deve estar marcado.

Após realizar as marcações acima, deve-se gerar a carga inicial.

A carga inicial só pode ser gerada uma única vez. Caso na primeira vez apresente algum erro, entrar em contato com o suporte do mercafacil.

Na aba “Sincronizador”, as configurações devem estar da forma conforme a figura abaixo:



Funcionamento

Uma vez configurado, no ato da venda, ao informar o consumidor (F6) e o produto, se houver a promoção, na tela de confirmação de venda, a promoção irá ser exibida:

Item	Código EAN	Descrição	Qtde	Unid	V.Unit	V.Liq.
001	07896276700026	AGUARDENTE VILA VELHA 600 M	2,000	UN	5,29	10,58

Descrição do Produto	AGUARDENTE VILA VEI
Desconto	0,00
Quantidade	2,000
Valor Unitário	5,29
Valor Total Líquido	10,58
Total	10,58
Status	Cupom aberto
Ocultar Menu (CTRL + H)	

 **TEF ONLINE****Fechamento - CUPOM: 000032**

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

10,10

▶ Desconto R\$ **0,48**

Pagamento

Forma Pagto.	Valor Pago


Valor da Venda R\$	10,10
(F5) Desconto R\$	0,00
(F6) Acréscimo R\$	0,00
Total R\$	10,10
Total Pago R\$	0,00
Resto R\$	10,10
Troco R\$	0,00

ENTREGA (CTRL + E)
MENSAGEM (F4)

 Troca Cancelar Ok

Transmissões Pendentes

Se houver alguma transmissão pendente, elas estarão no caminho: Integração → Mercafacil → Transmissões Pendentes:



From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: <http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash:mercafacil&rev=1642184223>

Last update: **2022/01/14 18:17**