

Integração Matriz e Filial

A integração entre várias lojas é um projeto que está sendo desenvolvido pela Inteliware desde 2012, e inicialmente foram divididas em 3 etapas, Cadastro, Movimentação e Financeiro. A primeira coisa que deve ser feito é informar em todas as empresas quais são os endereços das Filiais e da Matriz através de um cadastro.

Configurando a ferramenta

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Cadastro→Matriz & Filiais

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

A primeira coisa que deve ser feito é informar em todas as empresas quais são os endereços das Filiais e da Matriz através de um cadastro que você vai acessar clicando no botão **"Novo"**.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **CNPJ:** Para informar o CNPJ da empresa;
- **Inscrição Estadual:** para informar a inscrição estadual da empresa;
- **Razão Social:** para informar a razão social da empresa;
- **Fantasia:** para informar a fantasia da empresa;
- **Número:** para informar o número da empresa;
- **IP:** Deve informar o endereço de IP da empresa que esta sendo cadastrada;
- **Matriz:** Marcar esta opção se a empresa for matriz. Será permitido marcar esta opção em apenas um cadastro;
- **Alias do Banco:** Informar o alias da empresa que está sendo cadastrada;

Quando você faz esse cadastrado, o sistema cadastra no banco de dados na tabela agente, no entanto não é cadastrado na tabela empresa com o Id correspondente a cada empresa, então é necessário fazer essa cadastro manualmente diretamente no banco de dados. Isso deve ser feito tanto na base da matriz quanto das filiais.

Atentar-se a configuração de "**ID 3004: Importar Cadastros da Matriz**", para "SIM" (Na Matriz essa configuração deve ser marcada como "NÃO")

Depois de configurar a base Matriz vamos configurar a base filial. É importante também realizar as configurações da Objeto na base das filiais. Para realizar essa configuração acesse: Gerenciamento→Ferramentas→Configurar Objetos.

Nessa interface será exibido os dados da Objetos da filial na esquerda e da matriz na direita. Os registros que existirem em uma e não na outra, será inserida uma linha vermelha com descrição vazia para que possam ser visualizadas as diferenças e feita às correções para prosseguir na importação.

Ainda nessa interface temos um filtro para selecionar somente os registros que contém diferenças ou mostrar todos.

Filtro: Registro 1 de 903

Mostrar Somente Diferenças
Mostrar Tudo

Para fazer as alterações basta selecionar na direita (matriz) os registros que deseja alterar e passar para esquerda (filial) com a seta.




Figura 9 - Interface de sincronização com a tabela objeto

Caso deseje selecionar mais de um registro ao mesmo tempo, basta clicar no primeiro registro segurar o SHIFT do seu teclado e ir selecionando os demais registros com o mouse, depois só clicar na seta para passar para esquerda (Filial).

Ainda nessa interface você pode visualizar três botões:

- **Recarregar:** recarrega todos os dados. Caso já tenha sido feita alguma alteração e não tenha clicado em corrigir, a mesma será perdida.
- **Corrigir:** irá pegar todas as alterações feitas e fazer as correções no banco da filial. Após a correção o sistema irá recarregar os dados novamente para que possa ser verificado se não esqueceu algum registro para alterar.
- **Sair:** fecha a tela de configuração do objeto.

Uma vez feito às correções dos objetos, já pode iniciar a importação de cadastrado na filial, que pode ser de forma manual ou utilizando o sincronizador

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:matriz_filiais&rev=1491843668



Last update: **2017/04/10 18:01**