


Locais de Acesso

Os Locais de acesso dentro de configuração, tem como objetivo permitir que o usuário adicione uma nova conexão com outro banco de dados, ou seja, caso o cliente trabalhe com matriz e filiais o mesmo poderá por esta tela criar a comunicação com a sua filial. Porém devemos lembrar que, para de fato entrar no sistema da filial será necessário sair do intellicash e selecionar a filial, ou o seu respectivo usuário e senha

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Configuração→Locais de Acesso


Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



Ferramenta Aberta

Esta é a primeira tela antes de começar a usufruir do software, e muito fundamental, esta tela é onde fica todos os banco de dados disponíveis no software com os atributos IP do Host, Porta, Servidor de Aplicativos, Descrição e BD(Banco de Dados). Abaixo há os seguintes botões:

- **Novo** para criar uma nova conexão entre o software e o servidor e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



Endereços de Acesso

IP ou URL do Host

Porta 5055

Servidor de Aplicativos EnterpriseServer.EnterpriseDataServer

Descrição

BD Alias

Cancelar Ok

Interface de Cadastro do BD

Nesta tela há os campos a se preencher com os seguintes atributos:

1. **IP ou URL do host:** deve-se colocar o IP do servidor da base de dados;
2. **Porta:** informar a porta TCP que será usada, que por padrão já será informada pelo sistema;
3. **Servidor de aplicativos:** é um software que fornece um ambiente para a execução das aplicações, mas por padrão já será informado pelo sistema;
4. **Descrição:** para descrever o nome do banco;
5. **BD Alias:** para informar o BD;

Após preenchidos corretamente é necessário clicar no botão “ok” para confirmar a operação ou “cancelar” para sair desta tela. Feito isso a Conexão já estará cadastrada.

- **Alterar** para alterar dados do banco de dados, e ao clicar neste botão aparecerá a mesma interface do botão novo;
- **Excluir** para excluir um banco de dados selecionado;
- **Cancelar** para fechar e cancelar esta operação;
- **Ok** para concluir e fechar esta operação;

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:configuracao:local_acesso&rev=1476877925

Last update: **2016/10/19 12:52**