



Atualizar EasyCash

Para entrar nesta aba basta entrar no menu **Ferramentas**→**Atualizar EasyCash**;



Caminho da Ferramenta

Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



Ferramenta Aberta

Esta tela foi criada para Atualizar o Software EasyCash. Para isso é necessário clicar no botão **atualizar** para realizar a operação. Após clicar neste botão é necessário selecionar o arquivo específico para a atualização, que é disponibilizado pela IWS aos clientes. Este arquivo tem a extensão GSS como vemos a imagem abaixo:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 EasyCash1.3.001.001.GSS	26/07/2016 09:20	Arquivo GSS	72.301 KB

Exemplo de arquivo .gss

Após selecionar o arquivo, o sistema irá carregar todas as versões disponíveis para atualização do EasyCash, mostrando na tela as mesmas.

Versão	Versão Anterior	Arquivo
1. 0.5000. 8	1. 0.5000. 7	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.0.5000.008.fsu
1. 0.5000. 9	1. 0.5000. 8	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.0.5000.009.fsu
1. 0.5000. 12	1. 0.5000. 9	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.0.5000.012.fsu
1. 0.5000. 13	1. 0.5000. 12	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.0.5000.013.fsu
1. 1. 1. 0	1. 0.5000. 13	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.1.001.000.fsu
1. 1. 2. 1	1. 1. 1. 0	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\Easycash1.1.002.001.fsu
1. 2. 1. 0	1. 1. 2. 1	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.2.001.000.fsu
1. 2. 2. 0	1. 2. 1. 0	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\Easycash1.2.002.000.fsu
1. 3. 1. 0	1. 2. 2. 0	C:\Users\suporte\Desktop\Atualização EasyCash\tmp\EasyCash1.3.001.001.fsu

Status do sistema em execução

Para atualizar deve-se certificar que as configurações 9202 que mostra o caminho do EasyCash esteja corretamente e que esta pasta esteja compartilhada e com permissão para que o sistema consiga localizar, e a configuração 9201 que guarda a senha do Firebird do caixa esteja corretamente configurada.

Ambas configurações ficam em **Gerenciamento→Configurações→Outras Configurações**.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:ferramentas:atualizar_easycash&rev=1475506133

Last update: 2016/10/03 15:48