Guia de instalação

Esse guia de instalação foi criado com objetivo de ajudar na instalação do servidor de notificação IWS Notify.

Estrutura de Diretórios e Arquivos

Por definição, o servidor IWS Notify será instalado na pasta Notify, conforme mostrado na imagem abaixo:



Dentro desta pasta, teremos o seguinte conteúdo:

Tipos de LOG

Na pasta **LOG**, teremos:



LOG Geral

LOG do Datasnap

LOG do Banco de Dados

Configurações

[NFCe]

Log=0	***Habilita um log extra somente para fins de suporte. Não deve ser utilizado o tempo todo em ambiente de produção.***
Remoto=1	***Indica que o EasyCash trabalhará em conjunto com o servidor remoto (EasyCashSRV). Esta opção sempre deverá estar em "1".***
RemotoPorta=5060	***Porta de comunicação com o servidor remoto***
RemotoHost=192.168.0.125	***IP do servidor remoto***
RemotoConnectionTO=50000	***Timeout de conexão, ou seja, o limite de tempo máximo para que uma conexão seja estabelecida com o servidor. Este valor trabalha em conjunto com o timeout do webservice da SEFAZ, portanto, deve-se manter o mesmo com valor maior ou igual a 50000 ms (50 s).***
RemotoCommunicationTO=50000	***Timeout de comunicação, ou seja, o limite de tempo máximo de espera de uma resposta do servidor. Este valor trabalha em conjunto com o timeout do webservice da SEFAZ, portanto, deve-se manter o mesmo com valor maior ou igual a 50000 ms (50 s).***

[CFe]

Identacao=3	***Recuo de impressão. Esse é o padrão do sistema.***

[POS]

Porta=COM20	***Porta da impressora não fiscal***
Marca=ELGIN	***Modelo da impressora não fiscal***
TimeOut=30	***Tempo máximo, em segundos, de espera de resposta da impressora***

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=iws_notify:guia_de_instalacao&rev=1565700044

Last update: **2019/08/13 13:40**